Configurazione SMTP Autenticato su Microsoft Outlook Express per spazio hosting

Versione software: Microsoft Outlook Express Sistema operativo: Microsoft Windows 98 / 2000 / XP / Vista

Dopo aver avviato Microsoft Outlook Express, andare alla voce **Strumenti** e scegliere l'opzione **Account**



Selezionare la scheda **posta elettronica** e fare click su **Aggiungi -> Posta elettronica**



Inserire nome e cognome dell'utente creato sul pannello di controllo quindi fare click su Avanti>

Connessione guidata Intern	net	
Nome utente		S.
Quando si invia un messag visualizzato nel campo Da venga visualizzato in tale o	ggio di posta elettronica, il nome del mittente viene del messaggio in uscita. Digitare il nome come si desidera campo.	
Nome visualizzato:	Carlo Bianchi	
	Ad esempio: Valeria Dal Monte	
	< Indietro Avanti > h	nulla

Inserire l'indirizzo email es: carlo.bianchi@dom.ext (dove dom.ext e' il nome del dominio), poi fare click su **Avanti>**

Connessione guidata Internet	
Indirizzo per la posta Internet	×
L'indirizzo di posta elettronica viene utilizza	ato per l'invio e la ricezione di messaggi.
Indirizzo di posta elettronica:	unt@dom.ext
Ad est	mpio: prova@microsoft.com
	≺ Indietro Avanti ≿ghm) Annulla

Selezionare **POP3** come server di posta in arrivo ed inserire come server di posta in entrata e uscita **mail.dom.ext**. Fare click su **Avanti>**

Connessione guidata Internet	
Nomi dei server della posta	ANK -
Il server della posta in arrivo è: POP3 💉	
Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP):	
mail.dom.ext	
Il server SMTP è utilizzato per la posta in uscita.	
Server posta in uscita (SMTP):	
mail.dom.ext	
< Indietro	Avanti 20m Annulla

Inserire come **nome account**: account@dom.ext (che è l'indirizzo email completo) e poi la password di tale account. Fare click su **Avanti>**

ernet	影
password dell'account di posta elettronica forniti dal provider di	
account@dom.ext	
•••••	1
Memorizza password	-
ternet richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite edere all'account della posta, selezionare la casella di controllo azione password di protezione (SPA).	
and the second	
it e a	assword dell'account di posta elettronica forniti dal provider di account@dom.ext ● ● ● Memorizza password ternet richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite edere all'account della posta, selezionare la casella di controllo azione password di protezione (SPA).

Fare click su **Fine**



Nella finestra **account internet** apparirà il nuovo account appena creato. Selezionare l'account e fare click su su **Proprietà**

ount Internet			
utti Posta elet	tronica News Servizio di	elenchi in linea	Aggiungi
Account	Tipo	Connessione	Rimuovi
🔁 mail. dom. ext	posta elettronica (pr	Qualunque sia disp	Proprietà
			Importa
			Esporta
			Ordina
			Chiudi

Selezionare la scheda **Server** e spuntare l'opzione **Autenticazione del server necessaria**. Fare click su **Impostazioni**

Protezione	Impo:	stazioni avanzate
Generale	Server	Connessione
nformazioni sul server Il server della posta in a	rrivo è: POP3	
Posta in arrivo (POP3):	mail.dom.ext	
Posta in uscita (SMTP)	: mail.dom.ext	
ierver della posta in arriv	/0	
Nome account:	account@dom.	ext
Password:		
Accesso tramite au	Memorizza p utenticazione passv ita	assword word di protezione
erver della posta in uso		

Controllare che sia selezionata l'opzione **Usa le stesse impostazioni del server della posta in arrivo**, poi fare click su **OK**

Informazioni di accesso	
💿 Usa le stesse impostazioni del se	erver della posta in arrivo
Accesso tramite:	
Nome account:	
Password.	
🔽 Memorizza	a password
Accesso tramite autenticazion	ne password di protezione
	OK Annulla

Selezionare la scheda Impostazioni avanzate ed inserire, come valore di Posta in uscita (SMTP), il numero 2525.

Fare click su **OK**, infine su **Chiudi**

uenerale	Server	Connessione
Protezione	Impo	ostazioni avanzate
umeri di porta del se	erver	
Posta in uscita (SM	1TP): 252	Predefinito
II server necess	sita di una connession	e protetta (SSL)
Posta in arrivo (PO	P3): 110	
n cond in dinno (n c		
	sita di una connession	e protetta (555)
imeout del server		
Min -0	— Max ^{1 mir}	nuto
IVIO		
📃 Dividi messaggi	i superiori a 60	KB
ecapito		
ecapito		
ecapito	copia dei messaggi su	l server
ecapito Conserva una c	copia dei messaggi su verdopo 5 (l server
ecapito	copia dei messaggi su verdopo 5	I server giorni